

У $\frac{367}{35}$



367
35

~~VIII~~
~~1837~~

0

ОБЯЗАНОСТЯХЪ
А Р Т И Л Л Е Р И
П Р И О Б О Р О Н Ъ К Р Ъ П О С Т Е Й .



Санктпетербургъ.

Въ Военной Типографіи.

1837.

Перепечатано изъ № V Военнаго Журнала 1837 года.



2007112048

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стран.</i>
Глава I. Дѣйствованіе артилеріи при оборонѣ крѣпостей	1.
Глава II. Общія правила вооруженія крѣпостей . .	25.
Глава III. Правила, на коихъ должно основываться при назначеніи числа артилеристовъ для обороны крѣпостей	60.

О

ОБЯЗАННОСТЯХЪ АРТИЛЛЕРІИ

ПРИ ОБОРОНѢ КРѢПОСТЕЙ (*).

ГЛАВА I.

ДѢЙСТВОВАНІЕ АРТИЛЛЕРІИ ПРИ ОБОРОНѢ КРѢПОСТЕЙ.

Артиллерія, безъ сомнѣнія, имѣетъ большое вліяніе на оборону крѣпостей; но ее такъ часто употребляютъ для совокупнаго дѣйствованія съ другими средствами обороны, что безъ нѣкотораго общаго обзора этого рода войны довольно трудно опредѣлить исключительное ея на него вліяніе.

Нынѣ хотя и признають артиллерію главнымъ и необходимымъ оружіемъ обороны

(*) Переведено изъ Journal des armes Spéciales.

крѣпостей, однако же есть примѣры блестящихъ оборонъ и безъ помощи ея убійственнаго огня, равно какъ и есть такіе, въ коихъ она дѣйствовала только вспомогательно.—Но это происходитъ отъ исключительныхъ причинъ, которыхъ за общія правила отнюдь принимать не слѣдуетъ.

Начальникъ, одаренный сильною душою и большою неустрашимостію, долгое время удержитъ за собою такой постъ, въ которомъ человекъ съ обыкновенными качествами сдастся послѣ слабаго сопротивленія. На примѣръ, въ 1489 году, Баярдъ, осажденный въ Мезьерѣ Карломъ V, былъ одинъ только того мнѣнія, чтобы защищать этотъ городъ, и на предложеніе короля о сдачѣ его отвѣчалъ: *Государь, не слабое то мѣсто, въ которомъ находятся жестыя люди для его обороны.* При первомъ огнѣ съ батарей осаждающаго, тысяча человекъ гарнизона бѣжали изъ города. Баярдъ, не смотря на постыдное ихъ бѣгство, умѣлъ своею неустрашимостью защитить Мезьеръ, который въ то время не былъ ни хорошо укрѣпленъ, ни достаточно снабженъ артилеріею.

Духъ жителей также весьма много способствуетъ къ упорной защитѣ крѣпости;

ибо при многихъ осадахъ были примѣры, что граждане, жены ихъ, даже самыя дѣти помогали гарнизону въ воспрепятствованіи осаждающему ворваться въ ихъ городъ, оспаривали славу у солдатъ при оборонѣ своихъ укрѣпленій, жертвовали всѣмъ своимъ достояніемъ, жизнью, и часто устремлялись на вѣрную смерть. — Въ такихъ случаяхъ, безъ сомнѣнія, артиллерія была очень полезна, но она не была главнымъ средствомъ обороны. — Послѣ овладѣнія укрѣпленіями Сарагоссы, артиллерія малую уже помощь оказывала Испанцамъ; однако же покореніе города долго было замедляемо отчаянною отвагою жителей и ненавистью къ Французамъ начальниковъ Испанскихъ — чувство, которое эти послѣдніе умѣли поселить и во всѣхъ жителяхъ города, — безъ чего, при всякихъ другихъ обстоятельствахъ, Сарагосса неминуемо покорилась бы тотчасъ по занятіи непріателемъ ея укрѣпленій. — Однако же рѣдкіе примѣры подобныхъ осадъ не могли побудить и самыхъ великихъ инженеровъ включать въ соображенія свои о ходѣ осады, какъ нѣчто важное, нравственное расположеніе жителей. Быть можетъ они и заблуждаются въ этомъ случаѣ.

Не входя здѣсь въ критическій разборъ о степени, занимаемой артиллерією между обо-

рошительными средствами, рассмотрим вліяніе ея въ принятой нынѣ системѣ обороны крѣпостей.—Предположимъ сначала, что крѣпость достаточно уже вооружена; а послѣ рассмотримъ и потребное для нея вооруженіе, какъ самое необходимое средство для выдержанія осады.

Осажденный долженъ употреблять свою артиллерію до послѣдней крайности; но долженъ притомъ и соразмѣрять огонь ея сообразно періодамъ осады, важность которыхъ непосредственно зависитъ отъ успѣховъ веденной противъ крѣпости атаки.

Предъ обложеніемъ крѣпости испріятелемъ, должно обозрѣть ея окрестности, изъ которыхъ собрать и доставить въ городъ всѣ во время осады необходимые припасы, что производится составленными изъ разныхъ родовъ войскъ отрядами, въ составъ которыхъ, по мѣрѣ надобности, входятъ и полевая артиллерія. Число полевыхъ орудій, для этихъ отрядовъ назначаемыхъ, должно соответствовать силѣ оныхъ; самые же отряды должны быть составлены соразмѣрно съ числомъ гарнизона крѣпости и сходно съ предназначаемою цѣлію. — Артиллерія, назначенная для вылазокъ, называется *подвижными батареями*. Число этихъ батарей зависитъ отъ важности

крѣпостей, напримѣръ: для Меца и Стразбурга, считаютъ необходимымъ имѣть четыре подвижныя батареи, основываясь на томъ, что для защиты этихъ крѣпостей потребно гарнизона отъ 12 до 16-ти тысячъ человѣкъ. Независимо отъ силы гарнизона имѣетъ также вліяніе на число подвижныхъ батарей и окрестное мѣстоположеніе крѣпости, т. е. представляетъ ли оно выгодныя позиціи, въ коихъ долгое время можно упорно защищаться, или же должно тотчасъ оставлять ихъ съ приближеніемъ непріятеля. Очевидно, что въ первомъ случаѣ представится необходимость въ большемъ числѣ полевыхъ орудій, для обороны этихъ позицій, чѣмъ во второмъ; ибо въ семъ послѣднемъ, подвижныя батареи придется употреблять только при вылазкахъ.

Нѣкоторая часть полевыхъ орудій, назначаемыхъ къ вышеупомянутымъ отрадамъ, должна быть конной артиллеріи, потому что скорость ея движеній необходима при обзорѣніяхъ, часто требующихъ большой быстроты.

При обложеніи крѣпости, для обезпечиванія осаждающаго, потребно направлять въ него выстрѣлы изъ орудій большаго калибра; къ тому жъ, чтобы открывать всѣ его движенія, необходимо въ ночное время освѣщать

поле смоляными бочками или каркасами и свѣтящими ядрами. — Если же при томъ удастся тревожить непріятеля и въ производимыхъ имъ обозрѣніяхъ крѣпости, тогда онъ принужденъ будетъ подаваться впередъ шагъ за шагомъ, и то съ большою недовѣрчивостію, а оттого подступы его нерѣдко оказываются ошибочно расположенными. — По обложеніи же крѣпости, полевые орудія употребляются для подкрѣпленія войскъ при вылазкахъ, днемъ производимыхъ.

Въ крѣпостяхъ съ многочисленнымъ гарнизономъ можно безъ большаго опасенія подкрѣплять вылазки орудіями полевой артиллеріи, потому что назначенные для прикрытія ихъ сильные отряды въ состояніи производить отважныя нападенія. Но въ крѣпостяхъ съ слабымъ гарнизономъ, потребно съ большою разборчивостію выбирать время для вылазокъ, причемъ участіе орудій полевой артиллеріи, вмѣсто ожидаемой помощи, можетъ причинить вредъ. Здѣсь потребны болѣе внезапность и быстрота, нежели, какъ въ первомъ случаѣ, приличный составъ для вылазокъ назначаемыхъ отрядовъ; а потому вылазки изъ крѣпости, имѣющей слабый гарнизонъ, гораздо лучше подкрѣплять только огнемъ артиллеріи передовыхъ укрѣпленій.

Въ вылазкахъ, въ почное время производимыхъ, полевыхъ орудій отнюдь употреблять не должно.—Однакоже нѣкоторое число ловкихъ артиллеристовъ посылается за отрядомъ этой экспедиціи, дабы въ случаѣ, если онъ успеетъ овладѣть нѣсколькими непріятельскими батареями, тотчасъ загвоздить орудія, расклинить и расколоть ихъ лафетныя станины и разбить колеса.

Когда непріятель вознамѣрится приступить къ открытію траншейныхъ работъ, то это служитъ признакомъ, что всѣ приготовленія его къ осадѣ уже кончены.—Тогда съ самаго возвышеннаго пункта въ крѣпости должно разсмотрѣть, въ которомъ мѣстѣ находятся его траншейные депо. Начальникъ крѣпостной артиллеріи приказываетъ, для зазженія ихъ, открыть огонь изъ орудій большого калибра, бомбами и брандугелями: успѣхъ этого намѣренія замедлитъ нѣсколькими днями открытіе траншей. Но если выстрѣлы не исполнѣ будутъ удовлетворительны, т. е. когда траншейные депо не будутъ истреблены, а только нѣкоторые изъ снарядовъ попадутъ въ нихъ, то и въ этомъ случаѣ непріятель принужденъ будетъ держать ихъ въ дальнѣйшемъ огнѣ крѣпости разстояніи, а оттого работы его пойдутъ медленнѣе, и слѣдова-

тельно осаждаемый выиграетъ нѣсколько дней, которые онъ не упуститъ употребить въ свою пользу; кому жъ можетъ служить, что эти нѣсколько дней будутъ причиною снятія осады. — Сверхъ того есть еще и другія средства къ замедленію открытія осадныхъ работъ, но какъ они исключительно зависятъ отъ духа гарнизона, то о нихъ, какъ о предметѣ, неподлежащемъ нашему разсмотрѣнію, мы упоминать не будемъ.

Надобно полагать, что непріятель въ первую ночь открытія осадныхъ работъ произведетъ по крѣпости сильную пальбу. Тогда всѣ батареи атакованнаго фронта, а равно и другія, могущія обстрѣливать траншею, должны открыть огонь по начатымъ работамъ осаждающаго, направляя свои выстрѣлы по всему пространству заложеной имъ параллели, дабы поражать рабочихъ на всѣхъ ея пунктахъ; ибо она, бывъ еще мало углублена, не довольно прикроетъ ихъ отъ огня осажденнаго. Если на протяженіи первой параллели замѣчены будутъ не занятые непріятелемъ промежутки, то на нихъ-то преимущественно должно обратить огонь артиллеріи, дабы воспрепятствовать начальнымъ его работамъ. — Въ первыя минуты, открытый съ крѣпости огонь долженъ быть столь возможно силенъ; впослед-

ствѣи же, командиры батарей приказываютъ стрѣлять, чаще или рѣже, смотря по обстоятельствамъ. При этомъ замѣтимъ, что не должно упускать изъ вида необходимости соразмѣрять огонь артиллеріи, какъ съ предполагаемою продолжительностію осады, такъ и съ количествомъ имѣющихся въ крѣпости боевыхъ припасовъ; слѣдовательно, отнюдь не должно терять напрасно снаряды, бросая ихъ на удачу въ какой нибудь ведетъ, или же въ двухъ или трехъ человекъ вмѣстѣ стоящихъ кавалеристовъ; но притомъ и не жалѣть зарядовъ, если въ числѣ этихъ кавалеристовъ замѣтятъ кого-нибудь изъ высшихъ военныхъ чиновъ или инженерныхъ офицеровъ, обозрѣвающихъ мѣстность.

Пока непріятель не приступилъ еще къ заложению второй параллели, то можно на самыхъ ближайшихъ къ нему линіяхъ гласиса располагать въ ночное время орудія небольшого калибра, дабы поражать его картечью, а для вѣрнѣйшаго прицѣливанія освѣщать его работы свѣтящими ядрами.

Многіе инженеры совѣтуютъ располагать флешы и небольшіе реданты во флешахъ передовыхъ укрѣпленій, дабы на оныхъ учреждать батареи. Система эта, при нѣкоторомъ достоинствѣ, имѣетъ тотъ недостатокъ, что

не всё орудія по ней устроенныхъ батарей могутъ сосредоточивать свои выстрѣлы на одни и тѣ же предметы; ктому жъ, для прикрытія этихъ батарей потребовалось бы назначить во всякую флангъ значительный отрядъ, что было бы весьма отяготительно для гарнизона. Кажется, что въ этомъ случаѣ подвижныя батареи имѣютъ большое преимущество, потому что ихъ можно располагать на любомъ изъ атакованныхъ пунктовъ и слѣдовательно болѣе безпечно для непріятеля, не подвергаясь при томъ опасности потерять своихъ орудій. Одного отряда достаточно для прикрытія подвижныхъ батарей, и такое ихъ употребленіе можно уподобить вылазкамъ, не успѣвшимъ нанести отважнаго удара осаждающему.

Если во время ночной вылазки осажденный успѣлъ разрушить часть первой параллели, то съ разсвѣтомъ для батарей его должны открыть по ней сильный огонь, дабы еще болѣе увеличить опустошеніе, причиненное ночью вылазкой и умножить смятеніе работающихъ, приводя ихъ въ безпорядокъ и сколько возможно препятствуя имъ вскорости исправить поврежденные мѣста параллели.

Когда непріятель, не взирая на всё усилія осажденного, успѣлъ исправить свои первыя

батареи, въ то время, начальникъ крѣпостной артиллеріи, разсмотрѣвъ со всею точностію данное имъ направленіе, приказываетъ бить по нимъ изъ всѣхъ орудій, какія только могутъ по нимъ дѣйствовать. Всѣ орудія одной крѣпостной батареи сосредоточиваютъ свои выстрѣлы на одно какое-либо орудіе непріятельское, чтобы скорѣе привести его въ неспособность дѣйствовать; а уснѣвъ въ томъ, обращаютъ свои выстрѣлы на другое орудіе и т. д. Но если избранныя цѣлю орудія останутся неповрежденными, а только будутъ завалены и обрুষены ихъ амбразуры, то и въ этомъ случаѣ чрезъ замедленіе работъ непріятеля, выгода останется на сторонѣ осажденнаго.

Осажденный, долженствующій совершенно знать разстоянія, на которыхъ расположены непріятельскія батареи, можетъ съ значительнымъ уснѣхомъ бросать въ нихъ бомбы изъ мортиръ. Поврежденія, причиняемыя взрывами попавшихъ въ батареи бомбъ, чрезвычайно велики; ибо при многихъ осадахъ доводилось раза по три перемѣнять платформы, разрушаемыя дѣйствіемъ этихъ снарядовъ. Элементы батарей также сильно повреждаются отъ разрушительнаго дѣйствія бомбъ, посредствомъ коихъ уснѣваютъ иногда взрывать пороховые

и зарядные погребки осаждающаго. Когда непріятель, окончивъ батареи первой параллели, станетъ подаваться впередъ для заложения второй, тогда должно усилить огонь со всѣхъ укрѣпленій по головамъ санъ полыми зарядами и риконетомъ; а съ батареей передовыхъ укрѣпленій направлять продольные и перекрестные выстрѣлы по канатамъ, которыя сверхъ того должны быть очищаемы и выстрѣлами изъ мортиръ.

Пальбу никогда не должно производить залпами и въ тѣ же часы, потому что непріятель, замѣтивъ это, во время молчанія батарей, будетъ спокойно продолжать свои работы, а съ открытіемъ огня найдетъ средство избѣгать пораженія, уходя за прикрытія, для сего имъ приготовленыя.

Правила, коимъ должно слѣдовать для замедленія работъ второй параллели, суть тѣ же, о коихъ говорено было относительно первой параллели. Осажденный, нѣрѣдка уже обстрѣливая первую параллель, долженъ обратить огонь всѣхъ своихъ орудій на вновь возводимыя осаждающіе батареи, дабы подбивать, какъ и прежде, устанавливаемыя на нихъ орудія, разрушать платформы, обваливать амбразуры и проч. для того, чтобы принуждая непріятеля возобновлять свои работы,

тѣмъ самымъ замедлять окончательное вооруженіе этихъ батарей, и всему для того потребному наносить большія поврежденія. Огонь осажденнаго, хотя безъ сомнѣнія уменьшенный уже подбитіемъ многихъ орудій, дѣлается однако же болѣе губительнымъ, по причинѣ малаго разстоянія до предметовъ прицѣливанія, которые притомъ можно уже и явственнѣе различать.

Крѣпостныя батареи должны усиливать огонь во время смѣны войскъ въ траншеѣ, дабы привести ихъ въ безпорядокъ, ибо въ это время въ значительнѣйшемъ числѣ собранные люди болѣе подвержены усиленному дѣйствію огня гранатныхъ орудій. Если на сообщеніяхъ линій непріятеля замѣтятъ подвозъ съ военными припасами, то брошенные въ него съ искусствомъ и во-время гранаты, взорвавъ нѣсколько зарядныхъ ящиковъ или роспусковъ съ припасами, нанесутъ много вреда осаждающему и распространять замѣшательство въ его паралели. Начальникъ крѣпости, усмотрѣвъ, что оттого произойдетъ, на мѣстѣ взрыва, значительный безпорядокъ, приказываетъ сдѣлать вылазку составленному изъ выборныхъ людей отряду, которому если удастся выгнать изъ этой паралели нѣсколько уже оробѣвшихъ отъ про-

испешнаго взрыва непріятельскихъ саперовъ и ихъ прикрытіе, тогда слѣдующіе за отрядомъ саперы не упустятъ причинить въ этой параллели большія поврежденія, и тѣмъ замедлятъ работы осаждающаго.

Многіе полагаютъ, что для лучшей обороны прикрытаго пути должно располагать на немъ орудія небольшого калибра; однако же трудность сообщеній на этомъ пути заставила отказаться отъ этого предложенія. Употребленіе же на немъ мортиръ 6-ти и $5\frac{1}{2}$ дюймовыхъ доставляетъ значительныя выгоды, потому что эти мортиры легко могутъ быть переносимы двумя человѣками, и имѣютъ то преимущество, что изъ нихъ можно дѣйствовать не ставя ихъ на платформы; что весьма способствуетъ часто перемѣнять ихъ положеніе и по мѣрѣ надобности переходить съ ними большое пространство прикрытаго пути, заготовлять только заранее на немъ, отъ мѣста до мѣста, небольшіе запасы снарядовъ. Изъ мортиръ этого калибра весьма удобно бросать въ головы сапъ гранаты, что очень безпокоитъ саперовъ и замедляетъ ихъ работы; ктому жъ ими можно дѣйствовать на прикрытомъ пути до заложенія непріателемъ третьей параллели, а потомъ эти мортиры поступаютъ, для обо-

роны, какъ въ самую крѣпость, такъ и въ ея передовыя укрѣпленія.

Можно также съ пользою употреблять на прикрытомъ пути и крѣпостныя ружья, изъ коихъ удачно направляемые выстрѣлы въ головныя работы сапѣ немало прешагтствуютъ усиленному ходу ихъ.

Когда непріятель успѣлъ утвердѣть на первыхъ двухъ параллеляхъ свои батареи, тогда съ обѣихъ сторонъ завязывается жестокий огонь, который однако же со стороны осаждающаго можетъ быть усиливается, между тѣмъ какъ крѣпостной огонь все болѣе и болѣе ослабѣваетъ, а подъ конецъ бѣольшая часть орудій осажденнаго приведены будутъ въ невозможность дѣйствовать. По окончаніи третьей параллели, осажденный принужденъ уже строить во многихъ мѣстахъ траверсы, возвышать эполементы и исправлять амбразуры. Огонь его, въ эту эпоху, не такъ уже губителенъ, какъ огонь батарей осаждающаго. Этотъ послѣдній имѣетъ все способы перемѣнять повреждаемыя орудія и пополнять издержанные имъ боевыя и жизненныя припасы, тогда какъ осажденный лишенъ всѣхъ этихъ средствъ, а потому въ первые періоды осады онъ не только не долженъ подвергать всѣхъ своихъ орудій дѣйствию огня батарей осаждаю-

щаго, но напротивъ того существенная польза его требуетъ сберечь тѣ изъ орудій, которыя могутъ быть удобно перевозимы съ мѣста на мѣсто, дабы впоследствии располагать ихъ въ приличнѣйшихъ мѣстахъ для обороны.

Въ эту эпоху осады, батареи, находящіяся на исходящихъ углахъ сѣбяныхъ къ атакованному фронту укрѣпленій, служатъ большою помощію осажденному, а потому строятъ ихъ съ особенною прочностію и сколь возможно предохраняютъ отъ огня непріятельскаго.

Всѣ средства для неправнаго дѣйствованія артиллеріи въ крѣпости съ каждымъ часомъ видимо истощаются. Осаждающій подается впередъ съ большею уже самонадѣяностію; онъ скоро достигаетъ прикрытаго пути, укрѣпляется на немъ, возводитъ траншейные кавальеры и располагаетъ свои контръ-и брешъ-батареи. Но несмотря на потери, нанесенныя крѣпостною артиллерією, она должна въ этотъ опасный часъ употребить всѣ свои усилія, чтобы засыпать прикрытый путь градомъ бомбъ, гранатъ, ручныхъ гранатъ, камней и картечи. Нѣтъ сомнѣнія, что при томъ она и сама сильно пострадаетъ; но это есть одна изъ тѣхъ минутъ, въ которыя крѣпостная артиллерія должна употребить всю

возможную расторопность и мѣткость дѣйствованія для замедленія успѣховъ непріятеля, ибо орудія послужатъ уже малымъ пособіемъ къ защитѣ, коль скоро осаждающій приступитъ къ дѣланію пролома въ крѣпостномъ валу.

Если непріятель начнетъ дѣлать проломы въ однихъ только передовыхъ укрѣпленіяхъ, то должно вывести изъ нихъ всю защищавшую ихъ артиллерією, исключая нѣсколькихъ небольшаго калибра орудій, которыя бывъ поставлены за траверсами, или перекопами, сдѣланными въ горжахъ тѣхъ укрѣпленій, могутъ еще нѣсколько времени удерживать его стремленіе.

Когда непріятель, для устройства своихъ брешъ - батарей, захватитъ плацдармы исходящихъ угловъ прикрытаго пути, въ то время осажденные, удерживаясь, по мѣрѣ возможности, за каждымъ траверсомъ, отступаютъ отъ одного траверса за другой въ плацдармы входящихъ угловъ прикрытаго пути, не упуская притомъ, по мѣрѣ удаленія своего, разбивать каждый траверсъ пушечными выстрѣлами, чтобы они не могли прикрывать непріятеля, когда онъ станетъ устраивать спускъ въ ровъ или возвышать батареи на прикрытомъ пути.

Если въ крѣпости устроены минныя галлерей, то отъ нихъ должно вывести вѣтви подъ брешь-батареи осаждающаго; но какъ этотъ способъ подземной войны исключительно принадлежит инженерамъ, то объ немъ мы здѣсь умалчиваемъ. Но въ крѣпости, не имѣющей контръ-минъ, было бы весьма полезно заложить нѣсколько фугасовъ, которые своимъ взрывомъ хотя и не разрушаютъ совершенно зачестовъ орудій, но и того уже довольно, если отбросить и опрокинуть ихъ, и повредивъ все вооруженіе батарей, они сдѣлаютъ въ нихъ глубокія ямы, которыя принудятъ осаждающаго поправлять, или и съ-изнова устроить свои батареи.

Осажденный долженъ прорѣзать косвенныя амбразуры въ сѣбныхъ равелинахъ и редюитахъ, чтобы бить съ тыла и обстрѣливать вдоль какъ вѣтви непріятельскаго ложемента выходящаго гласисъ, такъ равно и валганки контръ-батарей. На этихъ равелинахъ и редюитахъ устроенныя батареи должны прикрыты блиндажемъ. Подобныя же батареи располагаются также и на обороняемыхъ углахъ бастіоновъ. Все орудія на флангахъ должны быть прикрыты траверсами и затыльными прикрытіями; а безъ того не

возможно будет ни держаться на этих батареяхъ, ни дѣйствовать изъ орудій.

Однако же невзирая на всѣ усилія и предосторожность осажденнаго, непріятель усиливаетъ пробить удобные для приступа проломы и приготовиться къ переходу чрезъ ровъ. Въ это время осажденный долженъ съ вершины проломовъ бросать въ него бомбы и гранаты съ зажженными въ нихъ трубками, штурмовыя бочки, ручныя гранаты и проч. Эти средства, употребляемыя иногда съ желаемымъ успѣхомъ, не всегда однакоже производятъ ожидаемое отъ нихъ дѣйствіе, отъ того ли, что приближающаяся опасность приводитъ въ ужасъ людей для дѣйствованія ими назначенныхъ, или что непріятель напередъ еще усиливаетъ взрывать бомбы, гранаты и штурмовыя бочки, приготовленныя для обороны, которыя въ этомъ послѣднемъ случаѣ не только не приносятъ осажденному ни какой пользы, но напротивъ того причиняютъ еще ему большой вредъ, во избѣжаніе чего должно содержать ихъ въ безопасности отъ огня непріятельскаго до самой минуты употребленія.

Для обороны пролома можно употребить средство, съ большимъ успѣхомъ удавшееся Французамъ въ 1812 году при защитѣ крѣпости Родриго, въ Испаніи. Для сего на фа-

сахъ демиллюновъ, въ нѣкоторомъ разстояніи позади пробиваемаго непріятелемъ пролома, дѣлають перекопы для укрытія пѣхоты, которая при входѣ осаждающаго въ проломъ встрѣчаетъ его жестокимъ ружейнымъ огнемъ, и въ то же время взрываютъ фугасъ; — отбитый непріятель принужденъ будетъ возобновлять свои покушенія войти въ проломъ, но и осажденный, съ своей стороны, также можетъ нѣсколько разъ повторять ту же самую оборону. Вообще чрезвычайно трудно защищать проломъ, потому что въ это опасное мгновеніе, требующее совершеннаго хладнокровія, обыкновенно происходитъ большое замѣшательство, ктому жъ не своевременное дѣйствіе средствъ, приготовленныхъ для защиты пролома, дѣлаетъ оборону онаго или не вполне удовлетворительною, или и вовсе неудачною.

Предположимъ теперь, что не взирая на мужественную оборону гарнизона, вышнія укрѣпленія отняты непріятелемъ, коего осадныя работы все подаются впередъ и что онъ построилъ уже противъ крѣпостныхъ валовъ свои брешь - батареи. Артиллерія, какъ и выше сказано, должна осыпать его градомъ бомбъ, гранатъ, ручныхъ гранатъ и камней; однимъ словомъ употребить всѣ усилія, чтобы замедлить работы осаждающаго. Наконецъ

проломъ пробить и сдѣланъ удобнымъ для приступа: артиллерія должна еще, какъ и въ предыдущихъ случаяхъ, защищать его; но оборона пролома преимущественно уже принадлежитъ мужеству пѣхоты осажденнаго.

Употребленный способъ обороны пролома, сдѣланнаго въ крѣпостномъ валу Родриго, въ 1812 году, былъ пагубенъ для непріятеля, и состоялъ въ слѣдующемъ: исключая вышеупомянутыхъ перекоповъ и фугаса установлены еще были на подмосткахъ, въ близкомъ разстояніи позади пролома, навешенныя на гребень его орудія большого калибра, заряженныя въ такомъ уже положеніи ихъ усиленнымъ зарядомъ пороха и картечью, изъ которыхъ въ то самое время, когда только что показывались головы первыхъ рядовъ всходящаго на проломъ непріятеля, произведенъ былъ залпъ и взорвавшъ фугасъ. Опрокинутый въ ровъ непріятель снова принужденъ былъ исправлять всходъ на проломъ. При всемъ томъ надобно было ему уступить, потому что атака имъ произведенная на другомъ пунктѣ крѣпости, имѣла для него счастливый успѣхъ; но осажденный, какъ было и при этой осадѣ, долженъ сохранить еще какое-либо укрѣпленное мѣсто въ крѣпости, въ коемъ

онъ могъ бы договариваться о условіяхъ капитуляціи.

Мы видѣли, что атака крѣпости имѣетъ многіе періоды, коихъ число хотя и довольно затруднительно опредѣлить, однако же многіе инженеры считаютъ вообще три періода: *первый* составляетъ обложеніе крѣпости; *второй* начинается открытіемъ траншей и оканчивается вѣнчаніемъ прикрытаго пути; *третій*, отъ этой эпохи, до пробитія удобнаго для приступа пролома. Этотъ послѣднимъ періодомъ, поминѣю Кормонтеля, оканчивается осада крѣпости, потому что съ пробитіемъ пролома оканчиваются занятія инженеровъ, и что число дней, потребное для произведенія осадныхъ работъ уже сочтено.

Но знаменитый этотъ инженеръ, при испытаніи мужествѣ обладавшій глубокими военными познаніями, оказалъ плохую услугу обороноѣ крѣпостей изданіемъ своихъ *вычисленийъ хода атаки*; ибо съ того времени большая часть начальниковъ крѣпостей, ссылаясь на эти вычисленія, полагали, что весьма хорошо обороняли свои крѣпости, если хотя на нѣсколько дней отдаляли пробитіе удобнаго для приступа пролома.

Но на самомъ дѣлѣ, гарнизонъ только при защитѣ пролома имѣетъ случай войти въ свои

права, потому что это есть лучшее для него время показать свою храбрость и непоколебимое мужество. Въ сраженіяхъ, бой холоднымъ ружьемъ часто склоняетъ побѣду на сторону храбрѣйшихъ; на проломъ же пространство, которое слѣдуетъ защищать и коимъ должно овладѣть, одно и тоже для обѣихъ сторонъ, съ тою притомъ разностію, что осаждающій находится еще въ сомнительномъ положеніи, по неизвѣстнѣю свободнаго сообщенія съ своими резервами, и можетъ дѣйствовать только рукопашнымъ оружіемъ, тогда какъ осажденный дѣйствуетъ всѣми бросаемыми имъ огнестрѣльными снарядами и пользуется всѣми губительными средствами отчаяннаго сопротивленія.

Въ 1807 году, при осадѣ Данцига, одинъ самый обыкновенный блокгаузъ задерживалъ Французовъ въ теченіи пятнадцати дней.

При осадѣ Санъ-Себастьяна, въ Испаніи, проломъ въ стѣнѣ, сдѣланный Англичанами, имѣлъ около 54-хъ сажень ширины и всматривая на то Французы принуждены были положить ружье не прежде какъ при третьемъ приступѣ, и то потому, что уложенныя для обороны вдоль пролома кучи гранатъ, по несчастію, были зажжены огнемъ непріятеля, что и принудило

осажденнаго отдалиться для избѣжанія дѣйствія ихъ взрыва.

Приведемъ еще въ примѣръ осаду Валансіена въ 1793 году. Эта крѣпость, обороняемая генераломъ Ферродомъ съ 10 тысячнымъ гарнизономъ, выдержала 45-хъ дневную осаду. Изъ 10-ти тысячъ человекъ, только 3,500 вышли изъ крѣпости, прочіе же погибли на защищаемыхъ ими проломахъ, столь широкихъ и удобныхъ для всхода, что Англійская кавалерія прошла сквозь нихъ на галопѣ. При этой осадѣ непріятель потерялъ 20 тысячъ человекъ подъ ружьемъ. Начальникъ, не столь неустрашимый, какъ Ферродъ, вѣроятно сдалъ бы крѣпость десятью или пятнадцатью днями ранѣе.

Изъ этого видно, что личные достоинства коменданта крѣпости имѣютъ богъшее вліяніе на продолжительность осады, и что мужественная оборона съ величайшею неустрашимостію атакованнаго пролома составляетъ истинную славу осажденнаго. Въ это время артиллерія переставъ уже быть главнымъ средствомъ обороны, дѣйствуетъ только вспомогательно (*).

(*) *Прилѣжаніе.* Карно въ своемъ сочиненіи объ оборонѣ крѣпостей полагаетъ, что должно постановить непремѣннымъ правиломъ, дабы никогда не сдавать крѣпость, пока въ ней находятся еще люди, съестныя припасы и оружіе, или по крайней мѣрѣ,

ГЛАВА II.

ОБЩІЯ ПРАВИЛА ВООРУЖЕНІЯ КРѢПОСТЕЙ.

Въ предыдущей главѣ мы только въ общихъ очеркахъ сказали о употребленіи артиллеріи при оборонѣ крѣпостей, ибо для разсмотрѣнія этого предмета, во всей его обширности, потребовалось бы выскнуть въ подроб-

должно положить предѣломъ обороны открытіе пролома въ ретраншаментѣ, устроенномъ позади крѣпостнаго вала. Но на самомъ дѣлѣ этого-то пролома никогда и быть не можетъ, если только крѣпость мужественно обороняется, потому что для пробитія пролома во внутреннемъ ретраншаментѣ, непріятель долженъ устроить свою батарею на крѣпостномъ валу, и если не будетъ сильно охранять ее, то она должна быть тотъ же часъ и внезапно отнята гарнизономъ; если же эта батарея охраняется сильнымъ отрядомъ, то какъ се, такъ и прикрывающій ее отрядъ засыпаны будутъ множествомъ снарядовъ, брошенныхъ на всѣмъ изъ орудій, поставленныхъ позади ретраншамента въ казематахъ, или прикрытыхъ блиндажемъ. По этой причинѣ, проломъ въ крѣпостномъ валу должно оборонять съ величайшимъ мужествомъ; а защищая его вышесказаннымъ образомъ, можно воспрепятствовать осаждающему сдѣлать второй проломъ во внутреннемъ ретраншаментѣ, и тогда безопасность жителей не будетъ подлежать сомнѣнію. Итакъ, положивъ правиломъ, что крѣпость никогда не должна сдаваться, должно при томъ вмѣнить въ обязанность начальникамъ крѣпостей, чтобы защищали ихъ до послѣдней крайности, употребляя къ тому все средства, какія только можетъ доставить военное искусство, въ которомъ должны они пріобрѣтать глубокія познанія прилежнымъ и постояннымъ изученіемъ ихъ важныхъ обязанностей.

ности чрезвычайно многочисленныя, по причинѣ множества вещей, къ дѣйствованію артиллеріи относящихся и почти непрерывныхъ дѣйствій ея обще съ другими родами войскъ, равномерно участвующихъ въ оборонѣ крѣпости. Ктому же, если не совсемъ невозможно, то очень трудно пригнать ко всѣмъ случаямъ тѣ общія правила, предложенныя знаменитыми военными писателями для обороны крѣпостей, потому что они часто подвергаются большимъ или меньшимъ измѣненіямъ. Въ самомъ дѣлѣ, хорошая оборона крѣпости должна по необходимости слѣдовать, шагъ за шагомъ, за ходомъ атаки и такъ сказать сообразоваться съ нею. Но эта атака подчинена многимъ физическимъ и нравственнымъ причинамъ, которыя могутъ измѣнить се, уклонитъ отъ обыкновенной правильности ея хода и главныя распоряженія осады обратить въ частные случаи. Таковы могутъ быть: болѣе или менѣе смѣлый и предпріимчивый характеръ главнокомандующаго осаждающею арміею; храбрость войска этой арміи въ сравненіи съ гарнизономъ крѣпости; изобиліе во всѣхъ родахъ способовъ осаждающей арміи и надобность овладѣть крѣпостью сколь можно въ непродолжительномъ времени и проч. Истинное дарованіе губернатора крѣпости и начальника

ся артиллеріи состоитъ въ томъ, чтобы распологать оборону по атакъ наивыгоднѣйшимъ для крѣпости образомъ.

Такого послѣдствія очевидно можно достигнуть только тщательнымъ изученіемъ правилъ употребляемыхъ при атакѣ и противупоставляя имъ безпрестанно приличнѣйшія средства обороны, не заботясь о томъ, противны ли они или согласны съ общими правилами. Но подобное дарованіе встрѣчается очень рѣдко, потому что оно основано на совершенномъ познаніи свойствъ и употребленія всѣхъ родовъ войскъ, участвующихъ въ оборонѣ крѣпостей и на военномъ глазоумѣ, долголѣтнею опытностью или большою провицательностью пріобрѣтенномъ.

Приступая къ разсмотрѣнію вооруженія крѣпостей, мы, точно какъ и въ первой главѣ этой статьи, не отступимъ отъ принятаго нами способа изложенія; то есть, устраняя по возможности все постороннее для артиллеріи, станемъ говорить только о томъ что дѣйствительно къ ней относится. Хотя въ этой главѣ можно уже удобнѣе, чѣмъ въ предыдущей, отдѣлить службу артиллеріи, однако встрѣчается все то же затрудненіе, когдадѣло идетъ объ установленіи общихъ правилъ; ибо число и расположеніе орудій, приличное для одной крѣпости, не можетъ быть

съ удобностію примѣнено къ другой того же класса; а потому и надлежитъ принимать для каждой крѣпости особенное вооруженіе, которое по мнѣнію нашему должно быть исчислено на слѣдующихъ соображеніяхъ.

Величина крѣпости и число наружныхъ ея пристроекъ; видъ и расположеніе укрѣпленій; предполагаемая продолжительность осады; число крѣпостныхъ фронтовъ, подверженныхъ атакѣ; особенное расположеніе мѣстности какъ внутри крѣпости, такъ и внѣ оной; сила ея гарнизона, и наконецъ артиллерійскія заведенія, находящіяся въ крѣпости.

Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ обширнѣе крѣпость, тѣмъ болѣе имѣетъ она вышнихъ укрѣпленій, гарнизонъ ея долженъ быть многочисленнѣе, гадательное время осады продолжительнѣе, а съ тѣмъ вмѣстѣ, потребно въ большемъ числѣ артиллеріи и ея припасовъ. Но если эта крѣпость имѣетъ одинъ или нѣсколько фронтовъ, приведенныхъ, самою природой при помощи искусства въ неприступное для атаки положеніе: то безъ всякаго для крѣпости опасенія можно охранять ихъ только нѣсколькими орудіями, и напротивъ того усилить прочіе фронты, подверженные атакѣ, не обременя однако ихъ излишнимъ вооруженіемъ. Оттого неминуемо послѣдуетъ уменьшеніе въ общемъ

вооруженіи крѣпости, потому что хорошее вооруженіе состоитъ не во множествѣ орудій и прочихъ артиллерійскихъ снарядовъ, но въ искусномъ размѣщеніи этихъ орудій и хорошемъ ихъ употребленіи.

Ежели въ крѣпости находятся артиллерійскія мастерскія, то равномерно можно уменьшить комплектъ ея вооруженія, потому что въ этихъ заведеніяхъ можно, по мѣрѣ надобности, и въ продолженіе самой осады, готовить и исправлять всѣ потребности для артиллеріи. Почти всѣ крѣпости перваго класса пользуются этою выгодой.

Главныя предметы вооруженія крѣпости относительно артиллеріи и всего къ ней принадлежащаго суть: 1-е) артиллерійскія орудія, 2-е) лафеты, 3-е) порохъ, 4-е) снаряды, 5-е) ружейныя пули и кремни, 6-е) ручное оружіе, 7-е) готовыя лабораторныя издѣлія и припасы для заготовленія ихъ, 8-е) землекопный и плотничный инструментъ.

Почти всѣ авторы, писавшіе объ атакѣ и оборонѣ крѣпостей, усиливались болѣе или менѣе приблизительно и смотря по различной величинѣ крѣпостей, опредѣлить потребное для нихъ вооруженіе, но и по сіе время всѣ рѣшенія этого вопроса оказываются весьма неудовлетворительными, потому что они основаны

на условіяхъ, подтвержденныхъ измѣненію, и слѣдовательно не могутъ быть подведены подъ общія правила.

Поэтому, за лучшее полагаемъ слѣдовать правиламъ, постановленнымъ извѣстными писателями, позволяя себѣ иногда прибавлять и собственныя наши мнѣнія.

Границы большей части Евронейскихъ государствъ охраняются или одной или нѣсколькими линіями крѣпостей, постройка которыхъ стоила огромныхъ суммъ и величайшихъ трудовъ, а ежегодное ихъ содержаніе, снабженіе и вооруженіе еще требуютъ значительныхъ издержекъ. Еслибъ вооружить совершенно только небольшое число вдоль границы расположенныхъ крѣпостей, оставивъ небреженіи все прочіе, то это значило бы видимо уклониться отъ цѣли ихъ учрежденія, состоящей въ томъ, чтобы обезопасить эту границу отъ всякаго непріятельскаго вторженія, а для народа, ими прикрываемаго, облегчить предпріятіе и успѣхъ войны наступательной. Поэтому, правительство не можетъ заняться исключительнымъ вооруженіемъ такой-то или другой крѣпости, но должно обнимать вопросъ во всей его общности, потому что польза его требуетъ въ равной мѣрѣ обезопасить все подверженныя нападенію границы госу-

дарства. Вслѣдствіе того оно должно справиться съ имѣющимися въ его распоряженіи способами, а равно и тѣми, которые можетъ еще придумать, и эти различные способы распределить въ соразмѣрности по всемъ его пограничнымъ крѣпостямъ, соображаясь сколько возможно съ указаніями, которыя можетъ доставить глубокое изученіе атаки и обороны этихъ крѣпостей, приспособленныхъ къ разнымъ видамъ ихъ мѣстоположенія, основываясь при томъ на пространствѣ крѣпостной окружности, подверженномъ нападенію и на правилѣ, что никогда и никакой крѣпости еще не случалось выдерживать разомъ болѣе двухъ атакъ. Можно принять съ достовѣрностію, что осадная армія, хотя бы она состояла изъ 80,000 человекъ, не можетъ вести разомъ болѣе двухъ правильныхъ атакъ противъ крѣпости; еслижъ она заключаетъ въ себѣ не свыше 45 и 50 тысячъ человекъ, то должна будетъ ограничиться только одною атакой.

Но еслибы сверхъ всякаго ожиданія крѣпость должна была выдержать двѣ атаки, въ такомъ случаѣ необходимо усилить ея артиллерию еще половиною числомъ орудій сверхъ назначенныхъ для ея обороны.

Впрочемъ, благоразуміе требуетъ, чтобы

не располагать исключительно всеми способами своими для вооруженія однихъ только пограничныхъ крѣпостей; но что должно еще избрать внутри государства выгодныя позиціи, для учрежденія въ нихъ склада запасовъ, изъ коихъ можно было бы снабжать крѣпости и дѣйствующія арміи.

Мѣста, избранныя для складовъ (депо), для лучшаго выполненія цѣли ихъ учрежденія, должны заключать въ себѣ всѣ главнѣйшія военныя заведенія, какъ то: оружейныя заводы, арсеналы, литейныя, пороховые заводы и прочее. Эти заведенія должны быть независимы отъ другихъ такого же рода, которыя находятся или должны находиться въ главнѣйшихъ крѣпостяхъ. Последнія могутъ быть взяты непріателемъ, или еще въ началѣ кампаніи отрѣзаны его маневрами; тогда первыя заведенія доставятъ драгоцѣнную выгоду въ томъ, что замѣнятъ вторыя, и дѣйствительную или только временную потерю ихъ содѣлаютъ не столь чувствительною. Съ подобными предосторожностями, воинственный и отечеству преданный народъ не долженъ отчаяваться въ своемъ спасеніи, хотя бы нѣкоторая часть его пограничныхъ областей и находилась уже во власти непріателя, который въ упоеніи отъ побѣды, часто кратковременной, дерзо-

стно вторгнулся бы въ сердце государства (*). Двѣ кампаніи 1813 и 1814 годовъ, столь несчастныя для Франціи, хотя и не безъ славы для ея оружія, не должны быть принимаемы за образецъ и служить основаніемъ для теоріи; ибо онѣ ведены были при необычайномъ положеніи умовъ и послѣдствія ихъ произошли отъ политическихъ обстоятельствъ, которыя не принадлежатъ къ излагаемому здѣсь предмету. Однако и эти кампаніи показали всѣмъ выгоду и даже необходимую надобность имѣть внутри государства одну или нѣсколько центральныхъ позицій, которыя служили бы опорой и сборнымъ мѣстомъ для арміи и заключаю бы въ себѣ всѣ начала, потребныя для ея составленія.

При опредѣленіи вооруженія крѣпостей особенно должно избѣгать двухъ главныхъ неудобствъ: презмѣрной щедрости и слишкомъ большой бережливости. Мы замѣтили уже, что успѣхъ употребленія артиллеріи при оборонѣ крѣпостей зависитъ не столько отъ большаго числа орудій, поставленныхъ на батареѣ, какъ

(*) 1812-й годъ показалъ, что можетъ сдѣлать народъ, одушевленный твердою вѣрой и непоколебимою приверженностію къ Престолу и Отечеству.

отъ хорошихъ распоряженій въ распредѣленіи и дѣйствованіи ими; потому что излишнее число орудій потребовало бы весьма значительнаго запаса снарядовъ, пороху, разнаго рода матеріаловъ и принадлежности, которые по недостатку пространства въ крѣпости не всегда можно и помѣстить надлежащимъ образомъ въ магазинахъ. Съ другой стороны, такъ какъ продолжительность правильной осады почти опредѣлена, а успѣхъ ея чаще бываетъ въ пользу осаждающаго, то было бы противно политикѣ заключать въ крѣпостяхъ болѣе запасовъ, нежели сколько нужно, потому что рано или поздно эти излишніе запасы могутъ сдѣлаться добычею непріятеля. По этому должно опредѣлять вооруженіе крѣпости такимъ образомъ, чтобы она содержала въ себѣ все способы къ упорной и сколько возможно продолжительной обороноѣ, но остерегаться, чтобы въ ней не было ничего лишняго, и не обременять ее бесполезными запасами.

При всемъ томъ, нѣкоторые писатели воображали, что весьма усилии укрѣпленія крѣпостей, усадивъ ихъ орудіями. Это непомерное число артиллеріи вовлекло ихъ въ другое заблужденіе: они утверждали, что для

обороны крѣпостей необходимо употреблять только орудія самаго большаго калибра, и сожалѣли о томъ, что въ предложенный ими способъ вооруженія входятъ орудія менѣе 24-хъ-фунтоваго калибра.

Опытность и разсужденія не замедлили однакоже обнаружить эти заблужденія. Мнѣнiе большей части артиллеристовъ съ давняго уже времени одобряетъ употребленiе орудiй слѣдующихъ калибровъ:

Крѣпостныхъ пушекъ 16-ти, 12-ти и 8-ми фунтовыхъ.

Мортиръ 10-ти, 8-ми, 6-ти-дюймовыхъ и 24-хъ-фунтовыхъ.

Гаубиць 6-ти дюймовыхъ и длинныхъ 24-хъ фунтовыхъ,

и каземетовъ.

Цѣлѣназначенiе упомянутыхъ калибровъ орудiй для обороны крѣпостей, основано на слѣдующихъ выгодахъ: они производятъ удовлетворительное для предположенной цѣли дѣйствiе; а оттого происходитъ значительное сбереженiе запасовъ пороха, снарядовъ, матеріаловъ и другой принадлежности; перемѣщенiе ихъ на батареяхъ производится съ большою удобностию и скоростію, а для дѣйствованiя ими требуется менѣе прислуги.

Несмотря на то, въ нѣкоторыхъ крѣпостяхъ, на трехъ большихъ границахъ Франціи съ Фландріею, Германіею и Италіею лежащихъ, находятся еще 24-хъ фунтовыхъ пушки; однако съ тѣмъ предположеніемъ, что на этихъ границахъ нужно имѣть запасныя орудія для осаднаго парка, дабы вскорости замѣнить ими поврежденные орудія, или усилить осадные паркы въ случаѣ войны наступательной. Въ крѣпостяхъ, гдѣ размѣщены эти орудія, въ числѣ отъ 100 до 150, они служатъ отчасти вмѣсто 16-ти фунтовыхъ пушекъ, которыя мы предлагаемъ какъ удобнѣйшія для обороны; а для выполненія этой двойной цѣли, для каждаго изъ нихъ назначено по два лафета, одинъ крѣпостной, а другой запасный осадной.

Въ тѣхъ же крѣпостяхъ имѣется нѣсколько 12-ти дюймовыхъ мортиръ, преимущественно употребляемыхъ при осадахъ для обстрѣливанія противоположнаго берега большихъ рѣкъ, ибо полетъ брошенныхъ изъ нихъ бомбъ простирается до 2700 метровъ (около 1265 сажень). Эти орудія не должны входить въ опредѣленіе вооруженія крѣпостей.

При осадѣ Кадикса, въ войнѣ съ Испаніею, получена была не малая польза отъ употреб-

ленія орудій большаго калибра, бросающихъ снаряды на дальнее разстояніе. Но мѣстному положенію Кадикса и препоамъ, которыя противопоставилъ непріятель для воспрепятствованія доступа къ этому важному городу, содѣлавшемуся тогда средоточіемъ военныхъ дѣйствій и мѣстопробываніемъ Испанскихъ Кортесовъ, Французы принуждены были ограничиться только однимъ облежаніемъ его съ сухопутной стороны, вмѣсто того чтобы предпринять осаду, какъ того желали.

Ближайшій къ городу пунктъ находился отъ него въ разстояніи отъ 4 до 5-ти верстъ. Французы заняли его редутомъ, или правильнѣе сказать, простою, но сильно вооруженною союкнутою батареей, расположенною на берегу моря и отдѣленною отъ города морскимъ протокомъ. Батарея эта имѣла тройное назначеніе: 1-е) бросать бомбы въ городъ, 2-е) противоборствовать каменной крѣпости Пунталесъ, находившейся противъ нее въ разстояніи около 850 сажень, 3-е) потоплять всѣ канонерскія лодки и другія суда непріятельскія, которыя покусились бы се обезюконивать, или старались бы пробраться между ею и крѣпостцю Пунталесъ; послѣднее это обстоятельство встрѣчалось довольно

часто, потому что посредствомъ судовъ, Кадиксъ запасался прѣсною водою съ острова Леона. Сообразно этимъ обстоятельствамъ, вооруженіе упомянутой батареи составляли слѣдующія орудія: четыре 8-ми дюймовыя бомбовыя пушки, названныя гаубицами Виллантроа; одна пушка 36-ти фунтовая, двѣнадцать пушекъ 24-хъ фунтовыхъ, одна 12-ти фунтовая и двѣ 8 фунтовыя; четыре мортиры 12 дюймовыя съ поддонами, двѣ мортиры 12 дюймовыя Гомеровскія, двѣ гаубицы 8 дюймовыя и одна 6 дюймовая. Сверхъ того, батарея заключала въ себѣ три пороховыхъ погреба, магазинъ съ съѣстными припасами и печь для казенія дѣръ.

Изъ всѣхъ упомянутыхъ орудій, одиѣ только бомбовыя пушки Виллантроа могли бросать въ городъ снаряды, конхъ полетъ простирался отъ 5 до 5400 метровъ (около 2551 Русской сажени.)

Можно представить себѣ изумленіе и ужасъ, объявшіе жителей этого торговаго города, считавшихъ себя совершенно безопасными отъ всякихъ выстрѣловъ. Смятеніе ихъ было такъ велико, что вѣроятно содѣлалось бы причиною сдачи города, а можетъ быть и окон-

чаія войны, еслибъ артиллерія Французовъ имѣла достаточное число бомбовыхъ пушекъ и довольно значительные запасы пороха и снарядовъ, которые позволили бы ей производить безпрерывный огонь въ продолженіе нѣкотораго времени. Но недостатокъ мѣстныхъ способовъ и затруднительность подвоза ихъ изъ Франціи принудили осаждающихъ ограничиться одними залпами, нѣрѣдка производимыми для обезноженія осажденныхъ. Другое еще обстоятельство препятствовало дѣйствительности выстрѣловъ бомбовыхъ пушекъ: такъ какъ употребляемые для нихъ снаряды оказались не имѣющими надлежащей тяжести, то вздумали отъворотить этотъ недостатокъ вливая въ нихъ нѣкоторое количество свинца. Но оттого часто случалось, что при перелетѣ снарядовъ на такое дальнее разстояніе, отъ вращательнаго ихъ движенія, свинецъ, отдѣлившись отъ внутреннихъ стѣнъ снаряда, до того колотился объ нихъ, что напоследокъ выбивалъ бомбовую трубку прежде окончанія полета снаряда, а потому и паденіе бомбы, не сопровождаемое разрывомъ, причиняло гораздо менѣе вреда и не столько устрашало жителей; иные же снаряды разрывались слишкомъ рано.

Средства, употребленные для отвращенія этихъ неудобствъ, вначалѣ оказались недостаточными, а позднѣе, послѣдовавшія событія принудили оставить батарею.

Всѣ крѣпости во Франціи, смотря по ихъ обширности и предполагаемой продолжительности осады, раздѣлены на восемь классовъ. Крѣпости, къ первымъ тремъ классамъ (или крѣпостямъ перваго разряда) принадлежащія, имѣютъ огъ восемнадцати до двадцати пяти сторонъ; крѣпости четвертаго и пятаго классовъ отъ двѣнадцати до десяти сторонъ; шестой классъ составляютъ крѣпости шести и восьмистороннія; и наконецъ, къ седьмому и восьмому классамъ причислены крѣпости пятистороннія и квадратныя.

Сообразно съ этимъ раздѣленіемъ крѣпостей, и основываясь какъ на предъидущихъ разсужденіяхъ, такъ равно и на подробностяхъ атаки и обороны, изложенныхъ во многихъ превосходныхъ сочиненіяхъ, мы полагаемъ, что можно бы было опредѣлить среднія числа артиллерійскихъ орудій, для вооруженія крѣпостей потребныхъ, какъ означено въ слѣдующей таблицѣ:

ТАБЛИЦА

СРЕДНЯГО ЧИСЛА АРТИЛЛЕРІЙСКИХЪ ОРУДІЙ,
ПОТРЕБНЫХЪ ДЛЯ ВООРУЖЕНІЯ КРѢПОСТЕЙ.

Пушки, мортиры, гаубицы и камнеметы.		Крѣпости 1, 2 и 3 классовъ.	Крѣпости 4 и 5 го классовъ.	Крѣпост. 6 класс- са.	Крѣпост. 7 и 8 классовъ.
Пуш- ки. .	{ 16-фунтов.	20	15	8	4
	{ крѣпостныя. 12- ———	65	50	30	14
	{ 8- ———	40	25	15	15
		140	100	61	35
	{ полевые. . . { 12- ———	5	2	—	—
	{ 8 или 6-ф.	12	8	7	2
мортиры .	{ 10-дюймов.	6	4	2	—
	{ 8- ———	15	12	7	5
	{ 6 или 5½ д.	20	14	11	6
Гаубицъ . .	{ 5½-дюйм.	20	15	8	2
	{ 6-дюйм. дл.	14	11	8	2
Камнеметовъ.		—	5	—	2
(5) Итого всѣхъ орудій. . . .		1, 220	100	100	2, 50

- (1) Означеннаго числа орудій недостаточно для крѣпостей столь важныхъ, каковы Мецъ, Стразбургъ и прочія.
 (2) Число орудій слишкомъ большое для крѣпостей и даже малыхъ крѣпостей, каковы Мирсаль, Амбренъ, Паваренъ, Сеп-Жанъ-пье-де-Поръ и проч.
 (3) Разсматривая сочиненія лучшихъ авторовъ, находимъ, что для вооруженія шестигульной крѣпости.

Вобанъ полагаетъ. 90 оруд.


Сентъ-Ремъ 92 —

Кормонтанъ { противъ одной ата- { менше. 58 —

ки не { болѣе. 88 —

{ противъ двухъ сое- { менше. 89 —

{ диненныхъ атакъ не { болѣе. 104 —



Въ первой главѣ этой статьи упомянуто о необходимости имѣть въ осажденной крѣпости одну или двѣ подвижныя батареи, предназначенныя для вылазокъ, для удержанія въ спокойствіи и повиновеніи жителей, и вообще для всѣхъ случаевъ, какъ внутри такъ и въ крѣпости, гдѣ потребуется скорое и благовременное пособіе.—Подвижныя батареи, въ послѣднихъ періодахъ осады, — когда непріятель подступилъ уже на весьма близкое разстояніе и когда большая часть крѣпостныхъ орудій уже приведена въ невозможность дѣйствовать,—могутъ быть съ пользою употреблены для сопротивленія еще окончательнымъ усиліямъ осаждающаго. — По навыку, еще

Дюртиби, для крѣпости	третяго класса.	90	—
	четвертаго —	70	—
Бусмаръ		88	—
Гассенди, въ послѣднемъ	454	65	—
		84	—
изданіи, стран	440	72	—
		970	—

Среднее число будетъ 80; изъ чего и можно заключить, что для вооруженія шестиугольной крѣпости должно полагать не менѣе 60-ти и не болѣе 100 орудій; которыя и могутъ быть слѣдующихъ калибровъ.

$\frac{6}{16}$ частей пушекъ, $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ часть осадныхъ.} \\ 3 \text{ части крѣпостныхъ.} \\ 2 \text{ — — полевыхъ.} \end{array} \right.$
 $\frac{2}{6}$ частей гаубицъ и столько же мортиръ и камнеметовъ.

и по нимъ включаютъ въ составъ вооруженія подверженныхъ атакѣ крѣпостныхъ фронтовъ подвижныя батареи, составленныя изъ орудій небольшого калибра, но кажется было бы выгоднѣе оставлять вооруженіе крѣпости въ полномъ его составѣ, а для подвижныхъ батарей назначать особое число орудій со всѣми къ нимъ принадлежностями. По этому мы полагаемъ, что сверхъ определеннаго, въ вышеозначенной таблицѣ, для каждаго класса крѣпостей числа орудій, потребно еще прибавить:

Четыре подвижныя батареи, для крѣпостей перваго и втораго классовъ.

Три такія же батареи, для крѣпостей третьяго класса.

Двѣ батареи, для крѣпостей четвертаго и пятаго классовъ.

Одну батарею для крѣпости шестаго класса.

Одну полубатарею, для крѣпостей седьмаго и восьмаго классовъ.

Каждая подвижная батарея, должна быть составлена изъ четырехъ пушекъ 6-ти фунтовыхъ и двухъ 24-хъ фунтовыхъ гаубицъ. (или двухъ $\frac{1}{4}$ пудовыхъ единороговъ).

Разсмотримъ теперь вообще распредѣленіе по батареямъ артиллерійскихъ орудій, составляющихъ вооруженіе крѣпостей, которое, какъ

известно, есть двоякое по мирному и по военному положенію, *охранительное* и *оборонительное*. Это послѣднее вооруженіе должно быть соображаемо съ различными періодами осады и принятымъ способомъ атаки.

Положимъ, что дѣло идетъ о крѣпости перваго разряда и осадѣ правильной. Начальнику инженеровъ и начальнику артиллеріи въ крѣпости предоставляется, смотря по обстоятельствамъ, измѣнять общія правила обороны и приспособлять ихъ къ особеннымъ могущимъ представиться случаямъ. — Въ мирное время и когда границы находятся въ совершенной безопасности, кажется, польза государства требуетъ совершенно обезоружить выѣшнія укрѣпленія, на главномъ валу оставить только нѣсколько орудій, для одной предосторожности, а все остальное вооруженіе хранить въ артиллерійскихъ магазинахъ и арсеналахъ, однако же такимъ образомъ, чтобы при первой надобности и при малѣйшемъ непріязненномъ видѣ на границахъ, тотчасъ можно было размѣстить его по батареямъ. — Мы полагаемъ также, что для лучшаго присмотра за всѣми оставленными на валахъ вещами, которыя часто бываютъ подвержены порчѣ, особенно когда число гарнизона не соответствуетъ обширности крѣ-

ности, лучше будетъ собрать всё вещи, на каждомъ крѣпостномъ фронтѣ находящіяся, въ назначенныхъ для складки мѣстахъ, преимущественно же во внутреннемъ пространствѣ бастіоновъ и по близости карауленъ.

При первой, крѣпости угрожающей опасности, разставляютъ орудія на главномъ валу и на передовыхъ укрѣпленіяхъ, такимъ образомъ, чтобъ быть въ готовности отбить всякое нападеніе открытою силой, или внезапный приступъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ противудѣйствовать движеніямъ непріятельскимъ для обложенія крѣпости. Для этого необходимо, чтобы сначала артиллерія была разставлена по всемъ доступнымъ частямъ крѣпостной окружности, дабы обстрѣливала рвы и всё окрестныя мѣста на разстояніе пушечнаго выстрѣла.

Положимъ, что крѣпость доступна по всей ея окружности, и что всё барбеты въ исходящихъ углахъ и амбразуры на флангахъ уже изготовлены: тогда долженствующія составить ея вооруженіе (по вышешоказанной таблицѣ) 220 орудій могутъ быть распределены слѣдующимъ образомъ:

Часть орудій 16-ти фунтоваго калибра должна быть размѣщена на самыхъ возвышенныхъ мѣстахъ главнаго вала, дабы вдаль

открывать и поражать неприятеля въ полѣ; сверхъ того, каждый бастіонъ должно воору-
жить одною 16-ти-фунтовою пушкой, тремя
12-ти-фунтовыми и одною гаубицею или
единоорогомъ. Барбеты равелиновъ должно во-
оружить 12-ти или 8 фунтовыми пушками, и
на каждомъ исходящемъ плацдармѣ равелина
поставить одну 8 или 6-ти дюймовую морти-
ру, для бросанія огненныхъ и турмовыхъ гор-
шковъ или зажигательныхъ ядеръ. Остальныя
орудія держать въ резервѣ, для вооруженія фла-
говъ, на случай приступа, или передовыхъ
укрѣпленій, или же наконецъ для дѣйствій въ
крѣпости, при нападеніяхъ на облегающія
войска, въ случаѣ недостатка подвижныхъ
батарей для того же предмета.

Когда неприятель, послѣ произведеннаго имъ
обозрѣнія крѣпости избересть фронты для своей
атаки, тогда и вооруженіе крѣпости должно
быть измѣнено: не менѣе двухъ третей всего
числа орудій надлежитъ размѣстить на этихъ
атакованныхъ фронтахъ, а равно и на смеж-
ныхъ съ ними фронтахъ, коихъ передовыя
укрѣпленія могутъ брать во флангъ или вкось
занятыя неприятелемъ мѣста. — Очевидно, что
съ искусствомъ расположенныя 140 орудій
составятъ страшное вооруженіе, коего дѣй-
ствіе будетъ столь же губительно, какъ бы

находилось въ крѣпости и неограниченное число артиллеріи. — При этомъ должно по мѣрѣ возможности стараться, чтобы въ различныхъ періодахъ осады противопоставлять непріятелю огонь равносильный его огню; вынужденное же распределение орудій почти всегда можетъ удовлетворить этой цѣли.

Мортиры должно размѣстить на валгангахъ куртинъ крѣпостнаго вала и равелиновъ для стрѣльбы чрезъ брустверъ и бросанія, въ ночное время, свѣгающихъ ядеръ.

Когда батареи осаждающаго будутъ въ полномъ дѣйствіи, то орудія, болѣе прочихъ его огню подверженныя, должно свезть въ резервъ, или перемѣстить на другія смежныя укрѣпленія. Батареи же, составленныя изъ орудій большого калибра, а особливо изъ мортиръ и гаубицъ, необходимо должно перемѣщать съ одного мѣста на другое, чтобы обмануть непріятеля и разобщать его огонь, что весьма важно. — Наконецъ, должно показывать только орудія хорошо дѣйствующія, и сколько можно укрываться отъ рикошетныхъ выстрѣловъ.

Наблюдать, чтобы лафеты на крѣпостныхъ валахъ поставленныхъ орудій расположены были одинъ отъ другаго въ разстояніи около двухъ сажень. По открытіи же непріятелемъ

огня съ рикошетныхъ батарей, устроенныхъ на второй параллели, немедленно должно свезть по одному, чрезъ каждыя два орудія, и на мѣстахъ ими занимаемыхъ построить изъ туровъ траверсы толщиной въ двѣ сажени. Въ это уже время потребно строить и заплечья для прикрытія тыла.

Для обезпечиванія осаждающаго въ сапахъ и въ другихъ его работахъ, бросать гранаты изъ 6-ти дюймовыхъ мортиръ, на прикрытомъ пути расположенныхъ.

Наконецъ, когда непріятель заложитъ свою третью параллель, должно выставить на атакованномъ и смежныхъ къ нему фронтахъ сколько возможно большее число орудій, и уже не столько заботиться о сбереженіи ихъ, а напротивъ противоборствовать непріятельской артиллеріи до послѣдняго часа. — Въ тоже время крѣпостныя даѣты замѣняютъ осадными, и открываютъ или прорѣзываютъ новыя амбразуры. Въ эту же эпоху осады должно употребить и камнеметы, располагая ихъ на исходящихъ углахъ, не далѣе 50 или 60 сажень отъ непріятеля. На столь близкомъ разстояніи, дѣйствіе этихъ орудій, мортиръ и гаубиць, а равно и малаго калибра пушекъ, стрѣляющихъ картечью, становится чрезвычайно убійственнымъ.

Лафеты. Входящіе въ составъ вооруженія крѣпости лафеты должны соответствовать различному роду и калибру назначенныхъ для обороны ея орудій.

Изъ того слѣдуетъ, что родъ и число потребныхъ для крѣпости лафетовъ непосредственно зависить отъ числа артиллерійскихъ орудій для ея вооруженія назначенныхъ, отъ большей или меньшей опасности отъ непріятельскихъ выстрѣловъ, коей должны подвергаться эти орудія въ продолженіе осады; отъ степени поврежденій, причиняемыхъ лафетамъ дѣйствованіемъ лежащихъ на нихъ орудій. Основываясь на этомъ, мы полагаемъ, что для крѣпостныхъ пушекъ потребно, на каждыя двѣ, по одному запасному крѣпостному лафету; для пушекъ 16 и 12 фунтоваго калибра, сверхъ полного комплекта крѣпостныхъ и осадныхъ лафетовъ, еще одну четверть въ запасъ; для прочаго же рода и калибра орудій, а равно и для мортиръ одну четверть въ запасъ противъ числа ихъ. Платформъ и всего къ нимъ принадлежащаго, для орудій всѣхъ калибровъ, должно быть столько же, сколько и лафетовъ. Для перевозки снарядовъ, пороха и прочаго потребно на каждыя четыре орудія по одной тележкѣ.

Назначеніе прочихъ повозокъ, а равно

машинъ, принадлежности и всего для дѣйствованія артиллеріею необходимаго, должно быть основано на вышеозначенныхъ данныхъ; о чемъ совершенно удовлетворительно объяснено въ Памятной книгѣ Гассенди.

Порокъ. Порокъ, дѣйствующій войнѣ въ составѣ вооруженія крѣпости назначается: для дѣйствованія артиллерійскими орудіями, для стрѣльбы ручнымъ огнестрѣльнымъ оружіемъ, для лабораторныхъ издѣлій и заложенія минъ. На этотъ послѣдній родъ обороны слѣдуетъ также обратить особенное вниманіе, потому что подземная война чрезвычайно замедляетъ работы осаждающаго и заставляетъ его пріобрѣтать крѣпость съ большими жертвованіями.

По назначенію числа орудій и ихъ размѣщенія уже извѣстно, по различнымъ періодамъ осады, когда должно ускорить пальбу или производить ее съ разстановкою; поэтому опредѣляютъ среднимъ числомъ, сколько выстрѣловъ каждое орудіе должно производить, въ теченіе каждаго дня и каждой ночи, во всё продолженіе осады, а также и какого рода выстрѣлы principally будутъ употреблять.

Ктомужъ боевые заряды для всякаго рода и калибра орудій уже опредѣлены; а именно:

Для пушекъ въ $\frac{1}{3}$ вѣса ядра.

Для мортиръ большого калибра 5 килограммъ (около $12\frac{1}{4}$ наш. фун.).

Для мортиръ меньшаго калибра и гаубиць, подъ бомбу и гранату $1\frac{1}{2}$ килограмма (около $3\frac{2}{3}$ наш. фун.).

Для каменестовъ $1\frac{1}{2}$ килограмма (около $3\frac{2}{3}$ наш. фун.).

То по этимъ даннымъ можно весьма легко и довольно приблизительно исчислить количество пороха, потребное для дѣйствованія назначенныхъ для крѣпости орудій. Вышеозначенные заряды хотя и должны нѣсколько измѣнять, смотря по разстоянью на которое слѣдуетъ стрѣлять, или по роду рикошета, какой окажется наивыгоднѣйшимъ для нанесенія вреда осаждающему, однако съ помощію таблицъ, показывающихъ углы возвышенія и количество пороха для извѣстныхъ разстояній, можно весьма удобно, во все продолженіе осады, имѣть приличнѣйшій по обстоятельствамъ зарядъ. Въ опредѣленіи количества пороха, потребнаго для крѣпостей, надлежитъ избѣгать слишкомъ большой бережливости, потому что излишество пороха есть только малое неудобство, между тѣмъ какъ недостатокъ въ немъ можетъ привести какъ крѣпость, такъ и обороняющихся се, въ отчаянное положеніе.

По нашему мнѣнію, въ крѣпостяхъ, въ первой линіи расположенныхъ, необходимо для каждой пушки по 1000 зарядовъ, а для пушекъ крѣпостей второй линіи, по 600 зарядовъ.

Количество же пороха для ружейной палѣбы можно опредѣлить слѣдующимъ образомъ: полагаютъ, что пѣхотный солдатъ, въ продолженіи 12-ти часовъ, можетъ сдѣлать 50 выстрѣловъ, и что изъ двухъ фунтовъ пороха дѣлается 80 патроновъ; а какъ число гарнизона и распределеніе службы въ каждый день осады извѣстны: то по этому и исчисляють потребное для пѣхоты количество пороха.

Къ ружейной обороѣ должно причислить также и стрѣльбу изъ крѣпостныхъ ружей, коихъ полагается обыкновенно по 10 на каждый бастіонъ, или по 60-ти на атакованный крѣпостный фронтъ, въ томъ числѣ половина запасныхъ. Судя по предмету назначенія крѣпостныхъ ружей, достаточно для каждого изъ нихъ около $18\frac{1}{3}$ фунтовъ пороха.

Сверхъ того, если гранаты, входящія въ составъ запаса снарядовъ, еще не снаряжены заранее, то потребный для разрыва ихъ порохъ также должно включить въ счетъ всего ко-

личества определяемого для крѣпости пороха, а именно: 5 фунга для каждой крѣпостной и $\frac{1}{2}$ фунга для каждой ручной гранаты.

Количество пороха, потребнаго для заложения минъ, не можетъ быть определено иначе какъ только по устроенымъ уже напередъ минымъ работамъ на подверженныхъ атакъ фронтахъ, а также и по соображеніямъ о тѣхъ работахъ для подземной войны, которыя инженерамъ доведется еще произвести въ продолженіе осады. Эти соображенія покажутъ родъ и число миновыхъ горшковъ, фугасовъ и камуфлетовъ, которые можно надѣяться взорвать подъ тласномъ, подъ рвами и подъ проломомъ. Но какъ нѣтъ эти предметы исключительно принадлежатъ инженерамъ, то мы и умалчиваемъ о нихъ.

Вобщемъ ко всему потребному для снабженія крѣпости количеству пороха прибавляютъ еще одну десятую его часть для лабораторныхъ издѣлій и минъ, а также и для неизбѣжной при разсыпкѣ его потери.

Снаряды. Снаряды, употребляемые при оборонѣ крѣпостей суть: ядра, бомбы и гранаты, по калибру пушекъ, мортиръ и гаубицъ (единороговъ), составляющихъ вооруженіе крѣпости; ручныя и крѣпостныя гранаты, картечи и ружейныя пули.

Принявъ за основаніе для назначенія вооруженія крѣпости подробный, методически составленный журналъ атаки и обороны, въ коемъ бы съ ясностію изложено было ежедневное въ продолженіе осады употребленіе артиллеріи, т. е. число орудій на каждой батарее, ихъ родъ и калибръ, а также и среднее число выстрѣловъ каждымъ орудіемъ ежедневно, въ продолженіе всей осады производимыхъ, весьма удобно вычислить и число потребныхъ снарядовъ всякаго рода. Но при этомъ не должно упускать изъ виду, что непріятель, совершивъ вѣнчаніе прикрытаго пути, находится уже въ весьма близкомъ отъ крѣпости разстояніи, на которомъ дѣйствіе картечнаго огня несравненно болѣе причинитъ ему вреда, чѣмъ выстрѣлы прочими снарядами. Поэтому необходимо снабжать крѣпость достаточнымъ количествомъ картечей, которыхъ калибръ непосредственно зависитъ какъ отъ числа и калибра орудій, изъ коихъ осажденный можетъ составить свои батареи въ этотъ послѣдній періодъ осады, такъ равно и отъ почти извѣстнаго времени между вѣнчаніемъ прикрытаго пути и приступомъ. А какъ во время занятія непріятелемъ прикрытаго пути можно съ выгодой обстрѣливать его ложементъ картечью изъ орудій, поставленныхъ на барбетахъ двухъ

бастіоновъ и рavelиномъ смежныхъ атакованному фронту: то необходимо назначить для этихъ орудій картежные заряды, полагая на каждую пушку по 75, а на гаубицу или единорогъ, по 15 зарядовъ. Орудія, на флангахъ расположенныя, также могутъ, при случаѣ, приводить весьма губительный для осаждающаго картежный огонь; почему не бесполезно будетъ и для этихъ орудій назначать на каждое по 30 зарядовъ картежью. Что же касается до подвижныхъ батарей, то онѣ должны быть снабжены полнымъ комплектомъ, по полемому положенію, боевыхъ зарядовъ, и для возки оныхъ зарядными ящиками. Употребленіе этихъ батарей съ значительною пользою можетъ часто представиться въ продолженіе осады.

Въ осажденной крѣпости, и самое большое число гранатъ ручныхъ и крѣпостныхъ не можетъ быть излишнимъ, потому что въ послѣднюю эпоху осады должно сколь возможно болѣе осматывать ими работы осаждающаго. Но какъ на снаряженіе гранатъ потребовалось бы значительное количество пороха, то по этой причинѣ и ограничиваютъ число ихъ, принимая притомъ на опытѣ уже дознанное правило, что одинъ человекъ, въ часъ времени, можетъ бросить 20 ручныхъ гранатъ, а къ тому при-

бавляютъ еще половинное число крѣпостныхъ гранатъ. Для крѣпости 1-го разряда опредѣляютъ отъ 160 до 200 тысячъ гранатъ ручныхъ и крѣпостныхъ.

Свинцовыя ружейныя пули и ружейныя кремни. Число ружейныхъ пуль зависитъ отъ количества пороха, опредѣляемаго для ружейной пальбы, какъ выше сказано, по числу патроновъ, выходящихъ изъ одного фунта пороха. Обыкновенно, каждая крѣпость снабжается значительнымъ числомъ готовыхъ ружейныхъ патроновъ, и сверхъ того еще свинцомъ въ сапкахъ для пополненія опредѣленнаго комплекта ружейныхъ пуль. Всѣхъ этого свинца легко можно исчислить, зная, сколько пуль выходитъ изъ одного фунта.

Заготовленіе ружейныхъ кремней также не должно выпускать изъ виду, потому что они суть необходимая принадлежность для дѣйствованія ручнымъ огнестрѣльнымъ оружіемъ. Обыкновенно полагаютъ по одному кремню на 20 выстрѣловъ.

Но какъ въ кремняхъ всегда оказывается много недоброкачественныхъ, а весьма часто попадаются и совершенно негодные къ употребленію, то пріемъ кремней должно производить съ особеннымъ вниманіемъ. По нашему мнѣнію можно бы было положить по одному кремню на

каждые пятнадцать выстрѣловъ, пока не издержатся кремни прежняго заготовленія. Впослѣдствіи же этого неудобства быть не можетъ, потому что вынѣ приготовленіе и пріемъ кремней вѣнены въ число обязанностей артиллеріи. Впрочемъ, мало такихъ крѣпостей, гдѣбы нельзя было нѣсколько заставить кремнями отъ обывателей и особенно у купцовъ, почему въ случаѣ нужды и можно всегда исправить ошибки, могущія вкратчѣ при опредѣленіи снабженія этого рода.

Количество камня для бросанія изъ камнеметовъ, оказывающихъ уже губительное дѣйствіе въ послѣднемъ періодѣ осады, опредѣляютъ числомъ возовъ, полагая по одному возу на каждые 15 выстрѣловъ, а какъ извѣстно приблизительное число этихъ послѣднихъ, то весьма легко опредѣлить и потребное число возовъ камня.

Ручное огнестрѣльное и бланое оружіе. Ручное оружіе, обыкновенно употребляемое при оборонѣ крѣпостей и входящее въ составъ вооруженія, есть слѣдующее:

Запасныхъ ружей для пѣхоты полагается на каждого человѣка по одному.

Крѣпостныхъ ружей по 10-ти на каждый бастіонъ, или по 60-ти на одинъ атакованный фронтъ.

Мушкетеровъ, по одному на каждаго двухъ кавалеристовъ.

Истолетовъ, паръ, одна десятая часть противъ числа кавалеристовъ.

Истолетовъ минерныхъ, по одному на 70 пѣхотныхъ ружей.

Мушкетеровъ минерныхъ, по 1-му на 70 пѣхотныхъ ружей.

Запасные штыковъ, десятая часть противъ всего числа ружей.

Тесаковъ пѣхотныхъ, по одному на десять человекъ.

Сабелъ кавалерійскихъ, по одной на пять кавалеристовъ.

Аллегаріъ или пикъ, около одной седьмой части всего числа пѣхотныхъ ружей.

Косъ штурмовыхъ, около одной седьмой части числа пѣхотныхъ ружей.

Кортиковъ штурмовыхъ, почти въ $2\frac{1}{2}$ раза болѣе числа истолетовъ минерныхъ.

Кирасъ и касокъ, употребляемыхъ при оборонѣ пролома, одинаковое число съ кортиками штурмовыми.

Лабораторныя издѣлія, при оборонѣ крѣпости, составляютъ весьма важный предметъ, потому что безъ ихъ пособія, дѣйствованіе въ ночное время направленныхъ на удачу орудій, не производитъ никакого вреда осаждающему,

много сократило бы продолжительность осады. Ктому жъ эти издѣлія необходимы для обороны пролома и для дѣйствованія бомбами и гранатами. Главнѣйшія изъ нихъ суть слѣдующія:

Нешъ-крапцы или смоленые вѣйки.

Осмоленные фашины.

Сухія осмоленные деревянныя стружки и опилки.

Свѣтлиція ядра большого калибра для мортиръ и малаго калибра ручныя.

Бомбовыя и гранатныя трубки.

Интурмосы бочки (для употребленія на проломъ.)

Зажигательный фитиль.

Факелы.

Конгревовы сигнальныя ракеты.

Число этихъ издѣлій опредѣляется по важности крѣпостей и по предполагаемой продолжительности осады. Сверхъ того, для изготовленія лабораторныхъ издѣлій, по мѣрѣ надобности въ продолженіе осады, назначаютъ еще въ запасъ достаточное количество матеріаловъ. О порохѣ же, потребномъ для лабораторныхъ издѣлій и входящемъ въ составъ всего количества пороха, назначаемого для снабженія крѣпости, уже сказано выше.

Пионерныя и саперныя инструменты.

Они необходимы для разныхъ исправленій и

построекъ, зависящихъ отъ принятаго способа обороны и отъ дѣйствія огня осаждающаго. Піонерные инструменты заключаются въ *желѣзныхъ ломахъ, мотыгахъ, киркахъ и лопаткахъ* разныхъ видовъ; саперные инструменты суть: *топоры*, а для обрѣзыванія *фашии серпы*. Обыкновенно назначаютъ по восьми піонерныхъ инструментовъ на каждое орудіе, и одинъ саперный инструментъ на каждаго артиллериста.

ГЛАВА III.

Правила, на коихъ должно основываться при назначеніи числа артиллеристовъ для обороны крѣпостей.

Самыя благоразумнѣйшія распоряженія, принятыя для снабженія крѣпости всѣми для обороны артиллерійскими потребностями, не составятъ еще дѣйствительной для нея пользы, если не будетъ находиться въ ней достаточное число опытныхъ артиллеристовъ какъ для исправнаго установленія орудій на батареяхъ и искуснаго изъ нихъ дѣйствованія, такъ и для скораго производва всѣхъ работъ, причиняемыхъ, въ продолженіе осады, огнемъ непріятеля. Поэтому желательно, чтобы вся

артиллерійская прислуга состояла изъ однихъ артиллеристовъ, что весьма много способствовало бы къ болѣе опредѣлительной и упорнѣйшей оборонѣ крѣпостей. Но какъ личный составъ артиллеріи не можетъ вдругъ удовлетворять какъ требованіямъ по этому предмету, такъ и быть резервомъ для пополненія артиллеріи въ дѣйствующихъ арміяхъ, которыя, по истинѣ, можно назвать душею всякой войны, оборонительной или наступательной: то и принуждены бывають, въ крѣпости, въ осадномъ положеніи находящейся, въ помощь артиллеристамъ придавать нѣкоторую часть обороняющаго ея гарнизона, избирая для того сильныхъ и расторопныхъ пѣхотныхъ солдатъ, преимущественно же такихъ, которые и прежде уже бывали причисляемы къ артиллеріи. Люди эти поступаютъ подъ начальство командира артиллеріи въ крѣпости, который и распределяетъ ихъ по разнымъ батареямъ, въ коихъ должно немедленно обучить ихъ дѣйствованію артиллерійскими орудіями и другимъ до артиллеріи относящимся занятіямъ. Если же ожидать до послѣдняго часа, и непріятель вдругъ явится предъ крѣпостью, прежде чѣмъ люди, прикомандированные къ артиллеріи хотя нѣсколько приучатся къ своему дѣлу, то они, не принося никакой пользы, будутъ только въ тя-

гость и распространять замѣшательство на батареяхъ, отъ чего и обороца крѣпости будетъ слаба и много потернть отъ неопытности обороняющихъ.

Службу артиллеристовъ въ осажденной крѣпости распределяють слѣдующимъ образомъ: все число артиллеристовъ, со включеніемъ и прикомандированныхъ къ нимъ (кроме мастеровыхъ и фурсеитовъ) раздѣляютъ на три равныя отдѣленія, или смѣны. Первая смѣна занимаетъ батареи, вторая располагается на бивакахъ, третья остается въ резервѣ, на своихъ квартирахъ. Обязанность людей на батареяхъ состоитъ въ дѣйствованіи орудіями, на нихъ поставленными. Находящіеся на бивакахъ употребляютъ для прислуги у орудій при вылазкахъ, для разныхъ работъ, и вообще вездѣ, гдѣ окажется въ нихъ надобность. Эти три отдѣленія смѣняются послѣдовательно, каждыя сутки, наблюдая притомъ, чтобы отдѣленіе, находившееся въ резервѣ, вступало на батареи.

Чтобы опредѣлить число людей, потребное для дѣйствованія орудіями въ крѣпостяхъ разныхъ разрядовъ и классовъ, назовемъ ихъ:

Крѣпостями перваго разряда, крѣпости перваго, втораго и третьяго класса, означенныя въ предыдущей главѣ.

Крѣпостями втораго разряда, крѣпости четвертаго и пятаго классовъ.

Крѣпостями третьяго разряда, крѣпости шестаго класса.

Крѣпостями четвертаго разряда, крѣпости седьмаго и восьмаго классовъ.

Множество крѣпостей, разбѣянныхъ на границахъ Франціи, потребности дѣйствующихъ армій, и нѣсколько ограниченный комплектъ людей во Французской артиллеріи, суть причины, побуждающія соблюдать, при назначеніи артиллеристовъ для обороны крѣпостей, большую умѣренность, довольствуясь только самымъ необходимымъ числомъ людей на каждое орудіе. Однако при этомъ назначеніи должно остерегаться и слишкомъ большой расчетливости, дабы въ продолженіе осады не поставить себя въ затруднительное положеніе; для чего и слѣдуетъ не упускать изъ вида какъ предполагаемую продолжительность осады, такъ и потерю людей, которыхъ къ концу осады можетъ выбыть изъ фронта около $\frac{1}{3}$ всего ихъ числа.

Гассенди, въ издаваемой имъ *Памятной книгѣ для артиллеристовъ*, при назначеніи прислуги для крѣпостной артиллеріи, принимаетъ за основаніе, что для дѣйствованія изъ всякаго крѣпостнаго орудія достаточно трехъ че-

ловѣкъ, изъ коихъ одинъ долженъ быть ка-
поширъ и двое прикомандированныхъ изъ пѣ-
хотныхъ полковъ. Но онъ предлагаетъ при-
томъ употреблять механическое пособіе для
зажиманія затравки въ то время, когда ба-
нять орудіе. Уважая мнѣніи генерала Гассен-
ди, мы думаемъ однако же, что предложеніе
его имѣетъ много неудобствъ и что гораздо
выгоднѣе, несмотря даже на увеличеніе артил-
лерійской прислуги, зажимать затравку просто
рукою.

Вслѣдствіе того мы предлагаемъ за пра-
вила: 1-е) назначить артиллерійской прислу-
ги по пяти человѣкъ на каждое орудіе; 2-е)
почитать необходимымъ числомъ по $5\frac{1}{4}$ ка-
пошира на каждое орудіе, для крѣпостей пер-
ваго и втораго разрядовъ, и по $5\frac{1}{3}$ для крѣ-
постей третьяго и четвертаго разрядовъ, счи-
тая вмѣстѣ съ прислугою для подвижныхъ
батарей. Въ отношеніи этихъ послѣднихъ за-
мѣтимъ: 1-е) что въ крѣпостяхъ перваго
и втораго классовъ, одна изъ подвижныхъ
батарей должна быть конной артиллеріи; 2-е)
въ крѣпостяхъ третьяго, четвертаго и пятаго
классовъ должна быть одна полубатарея кон-
ной-артиллеріи; 3-е) и наконецъ, въ крѣпо-
стяхъ шестаго, седмаго и восьмаго классовъ,
не нужно имѣть конной артиллеріи. Сверхъ

того мы полагаемъ за необходимое назначать еще артиллерійскихъ мастеровыхъ: въ крѣпости перваго и втораго классовъ, по одной ротѣ въ 52 человѣка; въ крѣпости третьяго класса $\frac{3}{4}$ роты; въ крѣпости четвертаго и пятаго классовъ по $\frac{1}{2}$ роты; въ крѣпости шестаго класса по $\frac{1}{4}$ роты; въ крѣпости седьмаго и восьмаго классовъ по $\frac{1}{8}$ роты.

Что же касается до упряжйныхъ артиллерійскихъ лошадей, то мы полагаемъ достаточнымъ по 4-е лошади подъ каждое орудіе подвижныхъ батарей и по 3 лошади подъ зарядный для него ящикъ; сверхъ того въ каждой подвижной полубатареѣ должно имѣть по двѣ верховыя лошади для фейерверкеровъ и фурштатскаго унтеръ-офицера. Этихъ же самыхъ лошадей должно употреблять и для перевозки разныхъ боевыхъ артиллерійскихъ припасовъ, въ крѣпости находящихся.

Притомъ надобно замѣтить, что не нужно полагать непременно по 5-ти человѣкъ на каждое орудіе, входящее въ составъ оборонительнаго вооруженія крѣпости; но назначать это число людей только для орудій, расположенныхъ на подверженныхъ атакѣ и къ нимъ прилежащихъ крѣпостныхъ фронтахъ. А какъ мы уже замѣтили выше, что въ случаѣ одной противъ крѣпости производимой

атаки, эти орудія составляютъ около $\frac{2}{3}$ всего вооруженія крѣпости; то для опредѣленія числа артиллерійской прислуги достаточно будетъ $\frac{2}{3}$ орудій помножить на 5, и потомъ еще на 5, потому что вся артиллерійская прислуга раздѣляется на три смѣны, что и дастъ общее число какъ канонировъ, такъ и прикомандированныхъ къ артиллеріи солдатъ.

По такимъ даннымъ составлена слѣдующая таблица, съ означеніемъ числа людей и лошадей, потребныхъ для крѣпостей всѣхъ восьми классовъ, а какъ число подвижныхъ батарей не одинаково въ крѣпостяхъ первыхъ трехъ классовъ, то намъ показалось естественнымъ измѣнить нѣсколько и число орудій, составляющихъ вооруженіе тѣхъ крѣпостей, полагая по 20 орудій разности между каждымъ изъ этихъ вооруженій.

При этомъ назначеніи мы предполагали, въ крѣпостяхъ перваго и втораго разряда, атаку противъ двухъ фронтовъ, а въ крѣпостяхъ третьяго и четвертаго разряда, атаку на одинъ фронтъ, считая для вооруженія каждого атакованнаго фронта: въ крѣпостяхъ перваго класса 70 орудій; втораго класса 66; третьяго класса 62; четвертаго и пятаго классовъ 56; шестаго класса 42, и наконецъ въ крѣ-

постяхъ седьмого и восьмого классовъ 32 орудія.

Т А Б Л И Ц А

О числѣ артиллерійской прислуги и лошадей, необходимыхъ для дѣйствования артиллеріею при оборонѣ брѣностей разныхъ классовъ.

ЗВАНІЕ КРѢПО- СТЕЙ.	Начальствующіе ар- тиллеріею въ крѣпо- стяхъ.	Число ар- тиллерій- скихъ ору- дій.			Артиллерійская прислу- га, со включен. фейер- веркеромъ, необходимая для дѣйствіюванія орудіями.					Артилле- рійскихъ лошадей.			
		Крѣпостныхъ.	Для подвижн. батарей.	И т о г о.	Артилл. регт.	Мастерскихъ.	Привозмандир- ныхъ, иолок.	Фурьеровъ.	И т о г о.	Верховыхъ.	Упряжныхъ.	И т о г о.	
1 разря- да.	1 класса.	Ген.-м.	220	30	250	812	52	1520	140	2524	98	240	538
	2 ———	——	200	24	224	728	52	1200	112	2092	94	192	286
	3 ———	Полк.	180	18	198	634	59	1080	84	1857	51	144	195
2 разря- да.	1 класса.	Полк.	160	12	172	559	26	1052	56	1675	28	96	124
	5 ———	Подп.	160	12	172	559	26	1052	56	1675	28	96	124
3 разряда 6 клас.		Подп.	100	6	106	551	13	600	28	972	4	48	52
4 разря- да.	7 класса.	Капит.	50	3	53	165	6	300	14	485	2	24	26
	8 ———	——	50	3	53	165	6	300	14	485	2	24	26

